



Deezer Package

رابط برنامه نویسی کاربردی سادهی دیزر مجموعهی خوبی از خدمات را برای ساختن اپلیکیشن های وبی که اجازهی کشف کاتالوگ موسیقی دیزر را می دهند، فراهم می کند.

دامنه: deezer.com

مجوزها: appId, appSecret, code, accessToken

چگونه به مجوزها دسترسی پیدا کنید:

وارد حساب deezer.com شوید.

اپلیکیشن جدید را ثبت کنید.

در این نقطه کد را دریافت کنید:

<https://dribbble.com/oauth/authorize>

پارامترها:

app_id - The id of your application, generated when you created your application on developer page..

redirect_uri - The URL the user will be redirected after authentication. redirect_uri must be in the same domain as the domain you defined when you created the application.

perms - The permissions your application will ask to the user.

بلاک `getAccessToken` را فرا بخوانید.

انواع داده های سفارشی:

نوع داده	توضیح	مثال
Datpicker	رشته ای که شامل تاریخ و زمان است	2016-05-28 00:00:00
Map	رشته ای که شامل عرض و طول جغرافیایی، به صورت جدا شده با کاما، است	50.37, 26.56
List	آرایه ی ساده	["123", "sample"]



نوع داده	توضیح	مثال
Select	رشته‌ی حاوی ارزش‌های از پیش تعیین شده	sample
Array	آرایه‌ی اشیاء	[{"Second name":"123","Age":"12","Photo":"sdf","Draft":"sdfsdf"}, {"name":"adi","Second name":"bla","Age":"4","Photo":"asfserwe","Draft":"sdfsdf"}]

Deezer.getAccessToken

نشانه‌ی دسترسی را بازمی‌گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
appId	credentials	آی‌دی اپلیکیشن شما که زمانی که اپلیکیشن خود را در صفحه‌ی توسعه‌دهنده ساختید، ایجاد می‌شود.
appSecret	credentials	اپ سکرِت از صفحه‌ی تنظیمات اپلیکیشن قابل دسترسی است و نباید آن را با کسی به اشتراک بگذارید یا در کدی قرار بدهید که توزیع می‌کنید (در این سناریوها باید از جریان سمت کاربر استفاده کنید).
code	credentials	کدی که در قدم قبلی به‌دست آوردید.
output	Select	روش دلخواه شما برای دادن accesstoken به خروجی. اگر این قسمت مشخص نشود، accesstoken را به‌صورت رشته‌ای برای تجزیه به خروجی می‌دهد (مانند مثال‌های پایین)



Deezer.getAlbumComments

لیستی از نظرات آلبوم را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء نظر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی دیزر آلبوم.	String	albumId

Deezer.getAlbumFans

لیستی از طرفدارات آلبوم را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء کاربر ارائه می‌شود.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی دیزر آلبوم.	String	albumId

Deezer.getAlbumTracks

لیستی از تک آهنگ‌های آلبوم را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء ترک ارائه می‌شود.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی دیزر آلبوم.	String	albumId



Deezer.getArtistTop5Tracks

۵ تک آهنگ برتر یک هنرمند را به دست می آورد.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی دیزر هنرمند.	String	artistId

Deezer.getArtistAlbums

لیستی از آلبوم‌های هنرمند را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء آلبوم ارایه می‌شود.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی دیزر هنرمند.	String	artistId

Deezer.getArtistComments

لیستی از نظرات هنرمند را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء نظر ارایه می‌شود.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی دیزر هنرمند.	String	artistId



Deezer.getArtistFans

لیستی از طرفداران هنرمند را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء کاربر ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
artistId	String	آی‌دی دیزر هنرمند.

Deezer.getRelatedArtists

لیستی از هنرمندان مشابه را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء هنرمند ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
artistId	String	آی‌دی دیزر هنرمند.

Deezer.getTracks

لیستی از تک آهنگ‌ها را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء تک آهنگ ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
artistId	String	آی‌دی دیزر هنرمند.



Deezer.getArtistPlaylists

لیستی از لیست پخش هنرمند را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء لیست پخش ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
artistId	String	آی‌دی دیزر هنرمند.

Deezer.getTopTracks

تک آهنگ‌های برتر را بازمی گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.

Deezer.getTopAlbums

آلبوم‌های برتر را بازمی گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.



Deezer.getTopArtists

هنرمندان برتر را بازمی گرداند.
مبحثی نیست.

Deezer.getTopPlaylists

لیست‌های پخش برتر را بازمی گرداند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken

Deezer.getEditorsChoiceAlbums

لیستی از آلبوم‌های منتخب هر هفته توسط تیم دیزر را بازمی گرداند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken

Deezer.getEditorsChoice

این روش چهار لیست را بازمی گرداند: تک آهنگ برتر، آلبوم برتر، هنرمند برتر و لیست پخش برتر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken



Deezer.getCountryNewReleases

این روش آهنگ‌های جدید هر ژانر برای کشور فعلی را بازمی‌گرداند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken

Deezer.getArtistsForGenre

تمام هنرمندان یک ژانر را بازمی‌گرداند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	Credentials	accessToken

Deezer.getRadiosForGenre

تمام رادیوهای یک ژانر را بازمی‌گرداند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	Credentials	accessToken

Deezer.getUserOptions

گزینه‌های کاربر را به دست می‌آورید.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	Credentials	accessToken



Deezer.getPlaylistComments

لیستی از نظرات لیست پخش را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء نظر ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
playlistId	String	آی‌دی لیست پخش هنرمند.

Deezer.getPlaylistFans

لیستی از طرفداران لیست پخش را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء کاربر ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
playlistId	String	آی‌دی دی‌زر لیست پخش.

Deezer.getPlaylistTracks

لیستی از تک آهنگ‌های لیست پخش را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء تک آهنگ ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
playlistId	String	آی‌دی دی‌زر لیست پخش.



Deezer.getRadioByGenre

لیستی از تقسیم‌بندی رادیو بر اساس ژانر را بازمی‌گرداند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken

Deezer.getTop5Radios

رادیوهای برتر با بازمی‌گرداند (۵ رادیو).

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken

Deezer.getRadioFirst40Tracks

۴۰ تک آهنگ برتر رادیو را به‌دست می‌آورد.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken

Deezer.getPersonalRadioByGenre

لیستی از رادیوی شخصی را با تقسیم‌بندی بر اساس ژانر بازمی‌گرداند (به‌صورت ترکیبی در وبسایت).

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken



Deezer.searchAlbums

جستجوی آلبوم‌ها.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
searchQuery	String	جستجوی رشته‌ها.

Deezer.searchArtists

جستجوی هم‌رندان.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
searchQuery	String	جستجوی رشته‌ها.

Deezer.getUserSearchHistory

تاریخچه‌ی جستجوی کاربر را به‌دست می‌آورد.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
searchQuery	String	جستجوی رشته‌ها.



Deezer.searchPlaylists

جستجوی لیست‌های پخش.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
searchQuery	String	جستجوی رشته‌ها.

Deezer.searchRadio

جستجوی رادیو.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
searchQuery	String	جستجوی رشته‌ها.

Deezer.searchTracks

جستجوی تک آهنگ‌ها.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
searchQuery	String	جستجوی رشته‌ها.



Deezer.searchUsers

جستجوی کاربران.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
searchQuery	String	جستجوی رشته‌ها.

Deezer.getUserFavoriteAlbums

لیستی از آلبوم‌های محبوب کاربران را بازمی‌گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء آلبوم ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.

Deezer.getUserFavoriteArtists

لیستی از هنرمندان محبوب کاربر را بازمی‌گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء هنرمند ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.



Deezer.getUserFlowTracks

لیستی از تک آهنگ‌های جاری را بازمی‌گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء تک آهنگ ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.getUserFolder

لیستی از پوشه‌های کاربر را بازمی‌گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.getUserFollowing

لیستی از کسانی که کاربر دنبال می‌کند را بازمی‌گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء کاربر ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.



Deezer.getUserFollowers

لیستی از دنبال‌کننده‌های کاربر را بازمی‌گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء کاربر ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.getUserRecentlyPlayedTracks

لیستی از تک آهنگ‌هایی که به تازگی پخش شده‌اند را بازمی‌گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.addNotificationsInUserFeed

از این روش تنها در پست برای افزودن اطلاعیه‌ها به فید کاربر استفاده کنید.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.



Deezer.getUserPermissions

مجوزهای اعطا شده‌ی کاربر به اپلیکیشن را بازمی‌گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	Credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.getUserPersonnalSongs

لیستی از آهنگ‌های شخصی کاربر را بازمی‌گرداند. توسط آرایه‌ای از تک آهنگ‌ها آرایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	Credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.getUserPlaylist

لیستی از لیست پخش عمومی کاربران را بازمی‌گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به اشیاء لیست پخش آرایه می‌شود. برای بازگرداندن لیست‌های پخش خصوصی نیاز به اجازه است.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	Credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.



Deezer.getUserRadios

لیستی از رادیوهای محبوب کاربر را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء رادیو ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.getUserFavoriteTracks

لیستی از تک آهنگ‌های محبوب کاربر را بازمی گرداند. توسط آرایه‌ی مربوط به شیء تک آهنگ ارایه می‌شود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.

Deezer.getAlbumsRecommendations

لیستی از آلبوم‌های توصیه شده‌ی کاربر را بازمی گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.



Deezer.getArtistsRecommendations

لیستی از هنرمندان توصیه شده‌ی کاربر را بازمی‌گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آیدی کاربر.

Deezer.getPlaylistsRecommendations

لیستی از لیست‌های پخش توصیه شده‌ی کاربر را بازمی‌گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آیدی کاربر.

Deezer.getTracksRecommendations

لیستی از تک آهنگ‌های توصیه شده‌ی کاربر را بازمی‌گرداند.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آیدی کاربر.

Deezer.getRadiosRecommendations

لیستی از رادیوهای توصیه شده‌ی کاربر را بازمی‌گرداند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی کاربر.	String	userId

Deezer.addCommentToAlbum

افزودن نظر به یک آلبوم.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی کاربر.	String	albumId
محتوای نظر.	String	comment

Deezer.addCommentToArtist

افزودن نظر به یک هنرمند.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی هنرمند.	String	artistId
محتوای نظر.	String	comment



Deezer.setBookmarkOnEpisode

قرار دادن نشانه بر روی قسمت.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
episodeId	String	آی‌دی هنرمند.
offset	Number	افستی که نشانه د آن قرار می‌گیرد، باید بین ۰ تا ۱۰۰ باشد.

Deezer.renameFolder

تغییر نام پوشه.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
folderId	String	آی‌دی پوشه.
title	String	عنوان جدید پوشه.

Deezer.addPlaylistToFolder

افزودن لیست پخش به پوشه.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.



زمینه	نوع	توضیح
folderId	String	آیدی پوشه.
playlistId	String	آیدی لیست پخش.

Deezer.addAlbumToFolder

افزودن آلبوم به پوشه.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
folderId	String	آیدی پوشه.
albumId	String	آیدی آلبوم.

Deezer.ratePlaylist

نمره دادن به لیست پخش.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
playlistId	String	آیدی لیست پخش.
note	String	یک عدد صحیح (از ۱ تا ۵).



Deezer.updatePlaylist

به روز رسانی لیست پخش.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی لیست پخش.	String	playlistId

Deezer.markPlaylistAsSeen

علامت گذاری لیست پخش به عنوان دیده شده.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی لیست پخش.	String	playlistId

Deezer.addCommentToPlaylist

افزودن نظر به لیست پخش.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی لیست پخش.	String	playlistId
محتوای نظر.	String	comment



Deezer.addTrackToPlaylist

افزودن تک آهنگ به لیست پخش.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
playlistId	String	آی‌دی لیست پخش.
songs	String	یک لیست جدا شده به وسیله‌ی کاما، مربوط به آی‌دی تک آهنگ‌ها.

Deezer.orderTracksInPlaylist

ترتیب دادن به تک آهنگ‌های لیست پخش.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
playlistId	String	آی‌دی لیست پخش.
order	String	یک لیست جدا شده به وسیله‌ی کاما، مربوط به آی‌دی تک آهنگ‌ها.



Deezer.updatePersonalTrack

به روز رسانی یک تک آهنگ شخصی.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی تک آهنگ.	String	trackId

Deezer.addAlbumToUserLibrary

افزودن آلبوم به مجموعه‌ی کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی کاربر.	String	userId
آی‌دی آلبوم.	String	albumId

Deezer.addArtistToUserFavorites

افزودن هنرمند به لیست محبوب‌های کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی کاربر.	String	userId
آی‌دی هنرمند.	String	artistId



Deezer.createFolder

ساختن پوشه.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی کاربر.	String	userId
عنوان پوشه.	String	title

Deezer.followUser

دنبال کردن کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی‌دی کاربر.	String	userId
آی‌دی کاربر برای دنبال کردن.	String	followingUser

Deezer.createPlaylist

ساختن لیست پخش.



توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
عنوان لیست پخش جدید.	String	title

Deezer.addPlaylistToUserFavorites

افزودن لیست پخش به لیست محبوب‌های کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
آیدی لیست پخش.	String	playlistId

Deezer.addPodcastToUserFavorites

افزودن پادکست به لیست محبوب‌های کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	Credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
آیدی پادکست.	String	podcastId



Deezer.addRadioToUserFavorites

افزودن رادیو به لیست محبوب‌های کاربر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	Credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.
radioId	String	آی‌دی رادیو.

Deezer.addTrackToUserFavorites

افزودن تک آهنگ به لیست محبوب‌های کاربر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آی‌دی کاربر.
trackId	String	آی‌دی تک آهنگ.

Deezer.removeComment

برداشتن نظر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
commentId	String	آی‌دی نظر.



Deezer.removeBookmarkOnEpisode

برداشتن نشانه‌ی اپیزود.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
episodeId	String	آی‌دی اپیزود.

Deezer.deleteFolder

حذف کردن پوشه.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
folderId	String	آی‌دی پوشه.

Deezer.removePlaylistFromFolder

برداشتن لیست پخش از یک پوشه.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
folderId	String	آی‌دی پوشه.
playlistId	String	آی‌دی لیست پخش.



Deezer.removeAlbumFromFolder

برداشتن آلبوم از یک پوشه.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی پوشه.	String	folderId
آی دی آلبوم.	String	albumId

Deezer.deletePlaylist

حذف کردن لیست پخش.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آی دی لیست پخش.	String	playlistId

Deezer.removeTracksFromPlaylist

برداشتن تک آهنگ شخصی.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما	Credentials	accessToken
آی دی لیست پخش	String	playlistId



توضیح	نوع	زمینه
یک لیست جدا شده به وسیله‌ی کاما، مربوط به آی دی تک آهنگ‌ها.	String	songs

Deezer.deletePersonalTrack

حذف تک آهنگ شخصی.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما	Credentials	accessToken
آی دی تک آهنگ	String	trackId

Deezer.removeAlbumFromUserLibrary

برداشتن آلبوم از مجموعه‌ی کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	Credentials	accessToken
آی دی کاربر.	String	userId
آی دی آلبوم.	String	albumId



Deezer.removeArtistFromUserFavorites

برداشتن یک هنرمند از لیست محبوب‌های کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
آیدی هنرمند.	String	artistId

Deezer.unfollowUser

لغو دنبال کردن کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	Credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
آیدی کاربر.	String	user

Deezer.removePlaylistFromUserFavorites

برداشتن لیست پخش از لیست محبوب‌های کاربر.



توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
آیدی لیست پخش.	String	playlistId

Deezer.removePodcastFromUserFavorites

برداشتن پادکست از لیست محبوب‌های کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
آیدی پادکست.	String	podcastId

Deezer.removeRadioFromUserFavorites

برداشتن رادیو از لیست محبوب‌های کاربر.

توضیح	نوع	زمینه
نشانه‌ی دسترسی شما.	credentials	accessToken
آیدی کاربر.	String	userId
آیدی پادکست.	String	radioId



Deezer.removeTrackFromUserFavorites

برداشتن تک آهنگ از لیست محبوب‌های کاربر.

زمینه	نوع	توضیح
accessToken	Credentials	نشانه‌ی دسترسی شما.
userId	String	آیدی کاربر.
trackId	String	آیدی پادکست.